


1. 題目說明：

利用 CSS 建立內文、連結及導覽列風格一致的樣式，在相機種類的介紹網頁以四欄佈局的版型呈現，並以 CSS Sprites 技術呈現照片。



CAMERA PEOPLE

W E L C O M E

攝影名詞	相機種類	照片欣賞	意見回覆
 數位相機 (Digital Camera) 以內部光學原理的不同，區分為消費型數位相機、單眼數位相機。數位相機是利用感光元件把光學影像轉換成電子訊號的照相機。在影像傳輸到電腦以前，通常會先儲存在相機內部數位儲存設備中。	 輕便相機 (P&S Camera) Point-and-shoot camera 也稱compact camera，相機在設計上主要的操作簡單。大多使用自動對焦或固定對焦，系統自動設置曝光選項並內置閃光燈。	 玩具相機 (Toy Camera) 玩具相機構造簡單，使用塑膠等廉價的材料製作，通常包括鏡頭。許多專業攝影師利用玩具相機和容易產生奇怪光學效應的廉價鏡頭進行創作。	 SX-70 1972年寶麗來推出SX-70袖珍型即時成像相機，隨即風靡世界，到70年代中期時共售出了600萬台。SX-70是第一台使用Polaroid盒裝底片的機種。機身是鍍銀色的塑膠材質，外層包附貼皮，握感紮實，收納起來高度不超過公分，收納非常方便。

CAMERA PEOPLE

W E L C O M E

攝影名詞	相機種類	照片欣賞	意見回覆
Polaroid SX-70的拍攝效果  			

設計完成的 index.html 擷圖 (Chrome 瀏覽器檢視)

2. 作答須知：

- (1) 題目所需的檔案位於 C:\ANS.CSF\DW02 資料夾，圖片及其它多媒體元素檔案置於 images 資料夾。
- (2) 請依設計需求進行作答，編輯過的檔案，請以原檔名儲存在原路徑。

3. 設計需求：

- (1) 設定 **index.html**、**camera-1.html**、**camera-2.html** 皆連結外部樣式表 **main.css**。
- (2) 編輯 **main.css**，設定超連結：
 - a:link：文字顏色為#88A2AE，不顯示底線
 - a:visited：文字顏色為#385058，不顯示底線
 - a:hover：文字顏色為#88A2AE，不顯示底線
 - a:visited：顯示底線
- (3) 在 **main.css** 建立繼承 menu 樣式的 ul 及 li 樣式，讓在 **index.html** 中的項目列表以無項目符號顯示，列表項目則以橫向呈現、距上的邊界為 10px、距左的邊界為 70px。同時需維持版面的完整，不會產生多餘的間隙，請參閱題目說明中的網頁擷圖。
- (4) 在 **main.css** 依下表的内容建立 4 個樣式，並再自行增添設定讓 **camera-1.html** 網頁的内容得以四欄並列，呈現結果請參閱題目說明中的網頁擷圖。

樣式名稱	#column1	#column2	#column3	#column4
背景色	#C5D2D8	#E1E9EC	#C5D2D8	#E1E9EC
寬度	140px			
邊界	上下為 10px，左右為 5px			

- (5) 請參考 `main.css` 中的 `#photo1` 樣式，建立一名為 `#photo4` 的樣式，讓在 `camera-2.html` 名為 `photo4` 的 `<div>`，能夠顯示 `polaroid-all.jpg` 圖片中最右邊的一張拍立得照片，並且能與名為 `photo1` 的 `<div>` 並排，且兩者之間的距離為 20px，呈現結果請參閱題目說明中的網頁擷圖。
`polaroid-all.jpg` 圖片如下圖所示：



4. 評分項目：

項 目	配分	得分
(1)	2	
(2)	3	
(3)	10	
(4)	8	
(5)	12	
總 分	35	